

驚異のスーパーアドベンチャー


デゼニランド

カセット版



デゼニランド

驚異のスーパーアドベンチャー



カセット版

AV7シリーズ

XC-2001

さあ、どうも
あなたの推理



デゼニランド

驚異のスーパーアドベンチャー

カセット版

△▽シリーズ
XC-2001

アドベンチャーも BASICから マシン語の時代へ

- かつてない114画面展開
- 完全マシン語超高速処理
- 中間色使用の目をみはる美しい画面
- 思わずのめりこむストーリー

■謎解きにあなたは何日かかるかな？

デゼニランドは5つのバビリオンからなっています。

- ①瀬戸内海の海賊
- ②ジャングルクロース
- ③ホラマンション
- ④スペースリバー
- ⑤梅下館

そしてチケット売場、インターナショナルバザールなど。あなたの奮闘を祈る！



カセット版 定価 ¥4,800
(詳細マニュアル付)



HUDSON GROUP
HUDSON SOFT

COPYRIGHT © 1984

ハドソン札幌/〒062 札幌市豊平区平岸3条5丁目4番1号 三軒ビル2F 平岸11201 PHONE:011-821-1538
 ハドソン仙台/〒980 宮城県仙台市青葉区角田1丁目1番23号 三軒ビル2F PHONE:0222-65-7031
 ハドソン金沢/〒920 石川県金沢市本町交差点1番28号 三軒ビル2F PHONE:0762-23-1263
 ハドソン東京/〒102 東京都千代田区麹町4丁目7番5号 麹町ロイヤルビル2F PHONE:03-234-4995
 ハドソン大阪/〒542 大阪府南区南船場4丁目2番18号 佐野ビル5F PHONE:06-251-1945
 ハドソンUSA 2063 CENTER STREET BERKELEY, CA 94704 TELEPHONE:415-845-1416

- 品質には万全を期していますが、万一製品に当社の責任による不都合がありました場合、新しい製品と取りかえいたします。それ以外の責任はご容赦ください。
- このソフトを当社に無断で複製すること、および貸借業に使用することを禁じます。

さあ、どうするか？
あなたの推理は！

01,8000




4.8

デゼニランド

取扱説明書

Welcome to DEZENI LAND



PRESENTED BY HUDSON SOFT

●プログラムのご使用上の注意●

●プログラムが動作しない。

プログラムが正しく動作しない、又は読み込めない場合には、パーソナルコンピュータ付属の取扱説明書のロードの項と、このプログラムテープ・ディスク付属の取扱説明書をよくお読みになった上で、下記の項目を調べて下さい。

*ロードとは、カセットテープ又はディスクからコンピュータ本体にプログラムを読み込むことをいいます。

*セーブとはコンピュータ本体からカセットテープ又はディスクにプログラムを書込むことをいいます。

*モードとはBASICの種類のことをいいます。

1. ロード不良が発生したとしても、テープ・ディスク、機械が損傷することはありません。ただし、セーブしてしまうと完全に破壊され、2度とロードができなくなります。

2. お買上げいただいたテープ・ディスクに表示されている機種とお持ちのパーソナルコンピュータが一致していますか。一致していない場合は販売店にご相談下さい。

3. プログラムによっては、BASICの種類を明示しているものもありますのでいま一度、ご確認下さい。

4. ロードの手順は、付属の説明書に従って、もう一度、よくお読み下さい。

5. パーソナルコンピュータ付属のデモテープ・ディスクや、他のテープ・ディスクが動きましたか。

もし動かなければ、各機器の接続を本体付属の取扱説明書に従って確認して下さい。

6. リモート端子のついているカセットレコーダーは必ずリモート端子を接続して下さい。プログラムによっては、リモート端子がないと正常に動作しないことがあります。(ディスクの方は関係ありません)

7. ロード前にプログラムテープは巻戻してありますか。

又、プログラムの進行上巻戻してはいけないものもありますので、その場合にはプログラム又は取扱説明書の指示に従って下さい。(ディスクの方は関係ありません)

8. カセットレコーダーの音質・音量等により、正しく読み込めない場合がありますので、レベルを細く調整し、再度ロードして下さい。(ディスクの方は関係ありません)

9. ステレオのカセットレコーダーの方はモノラルに変更して下さい。もしくは、右チャンネルのみをご使用下さい。(ディスクの方は関係ありません)

10. カセットレコーダーのヘッドは常にクリーニングして下さい。

又、電池でカセットレコーダーをお使いの方は、電池の消耗に注意して下さい。(ディスクの方は関係ありません)

11. カセットレコーダーは、なるべく、メーカー指定のものをご使用下さい。当社のテープは、メーカー指定のカセットレコーダーに合せてあります。(ディスクの方は関係ありません)

12. 磁石等の強い磁気によりテープ・ディスクが破損することがあります。また直射日光や、高温の状態に長時間放置するとテープ・ディスクが破損いたしますので、テープ・ディスクの保存には注意して下さい。

13. ディスクをお使いの方は、正しい方向でディスクがセットされているかを確認して下さい。

14. 以上のことを注意してもロードできない場合は、お買い求めの販売店にご相談下さい。

1. ディスク版のプログラムロード方法

コンピュータ本体の状態を安定させるため、電源が入っている場合は、一度、電源を切ってください。

コンピュータ本体と、ディスクドライブ・モニタディスプレイの接続を確認の上、ディスクドライブとモニタディスプレイの電源を入れて下さい。次に、お買求めいただいたこのディスクをディスクドライブに入れて下さい。コンピュータ本体の電源を入れますと自動的にディスクを読み、プログラムがスタートします。

〈注〉ゲーム中指示がある場合以外はディスクを取り出さないで下さい。ゲームができなくなります。

又、ゲームによっては、ディスクのプロテクトシールを取付けるとゲームができなくなる場合がありますのでお買上げのままご使用下さい。

2. テープ版のプログラムロード方法

①FM-7ユーザーの方へ

このゲームをお楽しみいただくためには、次のセットが必要です。

- FM7本体 (FM8では御使用になれません)
- ディスプレイテレビ ● データレコーダー

次の手順に従ってプログラムをテープよりロードし、実行します。

1. ディスプレイテレビ及び、データレコーダーの電源を入れたのち、本体 (FM7) の電源を入れます。
2. テープが、完全に巻きもどされていることを確認してデータレコーダーにテープをセットします。
3. ファンクションキーの [PF6] を押します。
4. 画面に、右のように表示されたことを確認してデータレコーダーの P L A Y (再生) ボタンを押します。
5. しばらくして、画面に、 [Ready] が表示されたら、ファンクションキーの [PF3] を押します。
6. 数分でプログラムのロードが完了し、ゲームがスタートします。

```
LOAD
Searching
```

うまくロードできない場合

- 1) 「Searching」が表示されたままになる。
 - A. 本体とデータレコーダーは正しく接続されていますか。
 - B. 音量が小さすぎませんか。
- 2) 「Device I/O Error」が出てしまう。
 - A. 音量が大きすぎませんか。
 - 音質は最大 (HIGH)、音量は中位が適切かと思われませんが、データレコーダーの種類によって多少異なることもありますので、いろいろと変えてお試し下さい。(ステレオラジカセは特にロードしにくい場合がありますので、できるだけコンピュータ専用のものをお使い下さい)

②PC-8801 (mkII 共用)

- ① PC-8801 本体とデータレコーダーおよびディスプレイ装置が接続されているかを確認のうえ、ディスプレイ、データレコーダー、本体の順で電源を ON にしてください。リモート端子のある機械は必ずリモート端子を接続してください。
* ディスクをお使いの方はディスクの接続をはずしてください。
- ② ゲームテープをデータレコーダーにセットしてください。
- ③ 画面に How many files (0~15)? ■ と出ますのでリターンキー (↵) を押してください。
- ④ OK と出ますので LOAD "CAS:" □ とキーを押してください。
- ⑤ データレコーダーのプレイ (再生) ボタンを押します。
- ⑥ しばらくしてロードが完了すると OK と画面に出ますので RUN □ とキーを押してください。
- ⑦ 再びロードを始めます。ロードが完了しますと自動的にゲームがスタートします。

③PC-8001mkIIユーザーの方へ

- ① PC-8001mkII 本体とディスプレイ装置、データレコーダーが接続されているのを確認した上でディスプレイ、データレコーダー、本体の順で電源を ON にしてください。リモート端子のある機械では必ずリモート端子を接続してください。ディスクをお使いの方はディスクの接続をはずしてください。

- ② 画面に

```
NEC N-80 BASIC Ver 1.0
Copyright 1979 (C) by Microsoft
Enhanced 1982 by NEC
OK
■
```

もし以上のようにでない場合はいったん電源を切って CTRL キーを押しながら再び電源を入れてください。

- ③ キーボードより MON [RETURN] と入力します。
- ④ ゲームテープをカセットにセットします。
- ⑤ さらにキーボードより L [RETURN] と入力し、カセットのプレイボタンを押します。
- ⑥ しばらくしてロードが完了するとゲームが自動的にスタートします。

注) DISK SYSTEMでは動きません。

④X1, X1Cのユーザーの方へ

- ① パーソナルコンピュータ本体の電源を一度切り、再度電源を入れて下さい。
- ② カセットの扉が開きますので、カセットテープをセットして下さい。
- ③ カセットを入れて扉を閉めますと、自動的にカセットが動き読み込み終了後、プログラムが始まります。

⑤MZ-2000 & MZ-2200ユーザーの方へ

- ① キーボード上の [C] のキーを押しながら本体の電源を入れてください。
- ② カセットのフタが開いたらゲームテープをセットしてフタを閉めてください。
- ③ しばらくしてロードが完了しますと自動的にゲームがスタートします。

●スーパーアドベンチャーデゼニランド●

アドベンチャーゲームは、あなたが主役になり、幾多の困難を乗り越え、その使命を達成するところに、ゲームの醍醐味があります。あなたに与えられるものは、114画面の絵と簡単な説明だけ。この情報から、想像力を駆使し、隠されたキーワードを入力しながらゲームを進めます。

今回、あなたにお届する「デゼニランド」は、事件が起きるまでの背景は、お伝えすることはできませんが、そこから先は何も教えられません。

デゼニランドのストーリーは……

埼玉県知事である岡田ダメ男は、かねてより宿敵千葉県の目玉、東洋一の巨大遊園地を大いに意識していた。彼は、千葉・埼玉の血で血を洗う壮絶な争いにピリオドを打つため、遠大な計画をたてた。

それは、世界一の巨大遊園地を、この埼玉に建設することである。埼玉県民へのコピ＝遊園地＝選挙、これこそ彼が、待ち望んだ、県知事から国会議員という栄光の道への第1歩であり、次期総選挙当選間違いなしと彼は確信しているのである。

彼はさっそく、建設予定地の大地主である「三月伸一」氏に土地を提供するように依頼したが、三月氏は、いつも首を縦に振らなかった。岡田は金の力にものを言わせ、何度も説得を試みたが無駄であった。そこには、何かとてつもない秘密が隠されているようだった。なかなかウンと言わない三月氏に業を煮やした岡田は一人のプロフェッショナルにコンタクトを取った。

「これこそ最後の手段だ」…岡田の独言だった。

そのプロは、カミソリのような目を持った、超A級のスナイパーである。成功率99%の彼は、あざやかに三月氏を殺してみせた。誰の目にも自殺として見える方法だった。こうして、三月氏所有の100万平方メートルの土地は岡田の計画通り、巨大遊園地に利用されることになり、遊園地の名前は金に汚なかった岡田の性格を表わす「デゼニランド」と名付けられた。

工事も無事終り、埼玉県民の誇りであるデゼニランドは、千葉県民のダサイねたみにも負けず、遂にオープンとなった。岡田の予想通り、オープン以来、大人気を博し、千葉県民、東京都民を始め、誰も埼玉をダサイとは言わなくなったのである。

ところが、そんなとき一つの事件が突発したのである。岡田は、儲けた金で、デゼニランドのとなり、ホテル「エンペラー埼玉」を建てようと基礎工事を始めたところ、地下数10メートルの地点に江戸時代のものと思われる箱が出土したのである。この中には、三月家に代々伝わる「三月磨臼」と呼ばれる純金で出来た臼のありかを示す地図が納められていたのである。

岡田は、さっそく、その地図の通り三月磨臼を掘り出し、よい隠し場所を探していたのであるが、フツと思いついたのが「デゼニランド」である。

しかし、好運は長く続かなかった。あのカミソリ目を持ったプロが再び、岡田の前にあらわれたのである。プロは三月伸一氏を殺す時、死に行く者の最後の願いとして「三月磨臼」を探し出したものへの復讐を依頼されていたのである。報酬は「三月磨臼」。

こうして岡田ダメ男も志なかばにしてこの世を去り、「三月磨臼」のありかは永遠の謎となってしまうのである。あのプロフェッショナルを始め、ウワサを聞いた人間が、何度もデゼニランドに入ったが、用心深い岡田のワナにはまり、誰一人として生きて返ってこなかったのである。

果してあなたは「三月磨臼」を探し出すことができるか、それとも他の人と同じ運命をたどるのか。

(注) この物語はフィクションであり、登場人物・団体・地名等は実在するものとは一切関係ありません。

●デゼニランドは5つのパビリオンから成っています。

- ① 瀬戸内海の家
- ② ジングルクローズ
- ③ ホラマンション
- ④ スペースリバー
- ⑤ 梅下館

この他、インターナショナルバザール、チケット売場、ロッカールーム等があります。5つのパビリオンの内、どこかに三月磨臼が隠されていますので探し出して下さい。

●セーブ方法

もし、このゲームを途中で止めてしまいたい時には、次の手順でタイプして下さい。

●ディスク ドウシマスカ?という問いに対して SAVE GAME と打ち込んで下さい。ディスクが回って今のゲームの状態を保存します。保存が終わったらドウシマスカ?の問いになりますので、電源を切して下さい。(注意 ディスクが回っている間は絶対に電源を切らないで下さい。)電源を再びONにした時には、今、SAVEした場面から始まります。

●テープ ドウシマスカ?という問いに対して SAVE GAME と打ち込んで下さい。画面に指示が表示されますので、指示の通り何も入っていないSAVE用のカセットテープに入れ代えてキーを押して下さい。

●単語の入力方法

このゲームは英語入力、カタカナ出力を採用しています。(これは、ただでさえキーボードを打てないのに、カタカナなんか打てるか!)という発想からきたものです) 入力に使用する単語はほとんどが中学生レベルの単語です。ドウシマスカ?の問いに対して、英単語を入力してを押すのが基本です。入力には、以下の4つの形態があります。

- ① どこかに移動したい時 どこかに移動したい場合は、直接その方向を入力して下さい。
例 LEFT、RIGHT、BACK、FORWARD
(これらは全て、L、R、B、Fと省略できます。はリターンキーの意味です)
- ② 動詞のみを入力したい時
例 LOOK OPEN など。
- ③ 何か目的語を伴う時
例 LOOK DOOR OPEN BOX TAKE KEY など。
- ④ 道具を使って何かをどうかしたい時 この場合は、3つの単語を入力する。
例 TAKE KEY BAR (棒を使ってキーを取る)
OPEN BOX KEY (キーを使って箱をあける)

尚、必ずしもこのケースにあてはまるとは限らないので、うまく柔軟な発想でその局面を乗り切して下さい。

●どうしてもない時 CLEAR GAME☐ と押すと、電源投入時の状態にもどります。又、パビリオンの中から出る場合は、EXIT☐と打って下さい。

●アドバイス

- ① 状況は、LOOKで確認する様にしましょう。思わぬヒントがかくされているかも知れません。又、画面上にある物は、LOOKで何んでも確認する様にしましょう。
- ② 和英辞典を片手にガンバルと良いでしょう。英単語はほとんど簡単なものばかりなので、英語の勉強にもなりますヨ。
- ③ プレー中には絶対にディスクを抜かない様にしましょう。ディスクがいつアクセスされるかわかりません。ディスクエラーが起きると、せっかく今まで進んできたものがすべてパーになってしまいます。又、カセットなどは指示の通り操作して下さい。絶対に勝手にまきもどしたりしない様にして下さい。又、リモート端子は確実に接続する様お願いします。
- ④ これはアドベンチャーゲームですので、内容に関する質問は一切お受けできません。又、ヒントブックその他ありませんので頑張ってください。

●万が一、この、アドベンチャーゲームの最後まで行った人はその最後の絵の内容と、感想をハドソンまで送って下さい。必ず、次回作に役立てます。



HUDSON GROUP

HUDSON SOFT

ハドソン札幌/〒062 札幌市豊平区平岸3条5丁目4番17号 コロナード平岸II201 PHONE:011-821-1538
ハドソン仙台/〒980 宮城県仙台市宮野1丁目4番28号 PHONE:0222-65-7021
ハドソン金沢/〒920 石川県金沢市本町2丁目1番28号 PHONE:0762-23-1263
ハドソン東京/〒102 東京都千代田区麹町4丁目7番5号 麹町ロイヤルビル2F PHONE:03-234-4996
ハドソン大阪/〒542 大阪府南区南船場4丁目2番18号 佐野屋橋ビル5F PHONE:06-251-1945
ハドソンUSA/2063 CENTER STREET BERKELEY CA 94704 TELEPHONE 415-845-1416